

Como fazer o

CADASTRO DE CAIXA

no Sistema Ganso?




Com o Cadastro de Caixa, você conseguirá fazer os processos na sua empresa, como vendas e recebimentos, e terá acesso aos registros de tudo o que foi feito no seu dia a dia.

Neste material, você irá aprender a como fazer o cadastro.

Tenha uma ótima leitura!





Para acessar o recurso, você irá em:

Arquivos → Caixa → Cadastro

Após acessar a tela, para
começar o cadastro de caixa
vá em:

"Inserir" (1)

Cadastro de Caixa

Geral

PDV

Dados do Caixa

Código:

☐ Ativo

Descrição:

☐ Usar esse Caixa para Controle do PDV

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

Nº PDV:

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência:

☐ Consistir Tolerância Positiva (Fechamento)

☐ Consistir Tolerância Negativa (Fechamento)

☐ Considerar Fundo de Caixa Programado

☐ Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento

ECF e Parâmetros Fiscais

Fabricante:

Modelo:

Finalizador p/ Receb.(ECF):

Índice do Finalizador na ECF:

↶

←

→

↷

Imprimir

Selecionar

1

Inserir

Editar

Excluir

Cadastro de Caixa

Geral

Dados do Caixa

Código: 4 ☒ Ativo

Descrição: CAIXA LOJA

☐ Usar esse Caixa para Controle do PDV

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência:

☐ Consistir Tolerância Positiva (Fechamento) ☐ Consistir Tolerância Negativa (Fechamento)

☐ Considerar Fundo de Caixa Programado ☐ Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento

ECF e Parâmetros Fiscais

Fabricante: Nenhum Modelo:

Finalizador p/ Receb.(ECF):

Índice do Finalizador na ECF:

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Informe uma **descrição** para o novo caixa (1).

- **se o caixa for usado como "PDV":** marque o campo **"Usar esse Caixa para Controle do PDV"**;
- **se o caixa for usado no Fluxo de Caixa do Sistema:** marque o campo **"Considerar no Fluxo de Caixa"**.

Caixa p/ Transferência (1): informe qual será o caixa que receberá as transferências quando o usuário fechar o caixa.

Para isso, é possível informar:

- **código do caixa**
- pressionar **"F2"** e selecionar o **caixa para transferência (2).**

Cadastro de Caixa

Geral

Dados do Caixa

Código: 4

Ativo

Descrição: CAIXA LOJA

Usar esse Caixa para Controle do PDV

Considerar no Fluxo de Caixa

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência:

Caixas

Código	Descrição do Caixa
1	CAIXA CENTRALIZADOR
2	PDV 01
3	PDV 02
4	CAIXA LOJA

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

Outros campos que podem ser marcados:

- **Consistir Tolerância Positiva (Fechamento):** ao fechar o caixa o mesmo não poderá ter saldo superior ao calculado;
- **Consistir Tolerância Negativa (Fechamento):** o caixa não poderá ter saldo inferior ao calculado.

Marcando estas duas opções o saldo do caixa deverá sempre consistir.

Cadastro de Caixa

Geral

Dados do Caixa

Código: 4 ☒ Ativo

Descrição: CAIXA LOJA

☐ Usar esse Caixa para Controle do PDV

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

☐ Consistir Tolerância Positiva (Fechamento) ☐ Consistir Tolerância Negativa (Fechamento)

☐ Considerar Fundo de Caixa Programado ☐ Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento

ECF e Parâmetros Fiscais

Fabricante: Nenhum Modelo:


Finalizador p/ Receb.(ECF):

Índice do Finalizador na ECF:

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Outros campos que podem ser marcados:

- **Considerar Fundo de Caixa Programado:** sempre haverá um valor programado no caixa, por exemplo "Troco";
- **Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento:** a transferência, quando marcado, será obrigatória ao fechar o caixa.



Cadastro de Caixa

Geral

Dados do Caixa

Código: 4 ☒ Ativo

Descrição: CAIXA LOJA

☐ Usar esse Caixa para Controle do PDV

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

☐ Consistir Tolerância Positiva (Fechamento) ☐ Consistir Tolerância Negativa (Fechamento)

☐ Considerar Fundo de Caixa Programado ☐ Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento

ECF e Parâmetros Fiscais

Fabricante: Nenhum Modelo:

Finalizador p/ Receb.(ECF):

Índice do Finalizador na ECF:

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Cadastro de Caixa

Geral

Dados do Caixa

Código:4

☒Ativo

Descrição:CAIXA LOJA

☐ Usar esse Caixa para Controle do PDV

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência:1CAIXA CENTRALIZADOR

☐ Consistir Tolerância Positiva (Fechamento)

☐ Consistir Tolerância Negativa (Fechamento)

☐ Considerar Fundo de Caixa Programado

☐ Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento

ECF e Parâmetros Fiscais

Fabricante:Nenhum

Modelo:

Finalizador p/ Receb.(ECF):

Índice do Finalizador na ECF:

↶

←

→

↷

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Após feito todos os ajustes, selecione o campo "Gravar".

Pronto, o caixa está criado e já pode ser utilizado.

SISTEMAS

ganso

Para o cadastro de um **Caixa PDV**:

- vá a tela de "**Cadastro de Caixa**";
- clique em "**Inserir**" (1).

Cadastro de Caixa

PDV

Dados do Caixa

Código: ☐ Ativo

Descrição:

☐ Usar esse Caixa para Controle do PDV **Nº PDV:**

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência:

☐ Consistir Tolerância Positiva (Fechamento) ☐ Consistir Tolerância Negativa (Fechamento)

☐ Considerar Fundo de Caixa Programado ☐ Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento

ECF e Parâmetros Fiscais

Fabricante: Modelo:

Finalizador p/ Receb.(ECF):

Índice do Finalizador na ECF:

1

Imprimir Selecionar **Inserir** Editar Excluir

Informe a **descrição do PDV** (1)
Marque a opção **“Usar esse Caixa para Controle do PDV”** (2);
Informe qual será o **“Caixa para Transferência”** (3);
Se for necessário, marque as demais opções de segurança abaixo (4);
Clique em **“Gravar”** (5).

ECF e Parâmetros Fiscais

Se o novo caixa for ser utilizado em um **“PDV”**, faça as configurações do **“Emissor de Cupom Fiscal – ECF (1)”**.

- Clique no campo **“Fabricante”**;
- Selecione o **fabricante do ECF**.

Cadastro de Caixa

Geral

Dados do Caixa

Código: 4 ☒ Ativo

Descrição: CAIXA LOJA

☐ Usar esse Caixa para Controle do PDV

☐ Considerar no Fluxo de Caixa

Parâmetros de Fechamento

Caixa p/ Transferência: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

☐ Consistir Tolerância Positiva (Fechamento) ☐ Consistir Tolerância Negativa (Fechamento)

☐ Considerar Fundo de Caixa Programado ☐ Transferência Obrigatória ao Efetuar o Fechamento

ECF e Parâmetros Fiscais

Fabricante: BEMATECH Modelo: **1**

Finalizador p/ Receb.(ECF):

Índice do Finalizador na ECF:

MP 20 FI

MP 40 FI

MP 25 FI

MP 2100 TH FI

MP 4000 TH FI

MP 4200 TH FI

MP 4200 TH FI II

MP 6000 TH FI

Imprimir Selecionar Cancelar

ECF e Parâmetros Fiscais

Em seguida:

- Clique no campo **"Modelo (1)";**
- selecione o **modelo do ECF.**

Aba PDV

Informe o "Tipo de Documento Fiscal":

Clique na seta para baixo e selecione o "Tipo" desejado.

Cadastro de Caixa

Geral PDV

Nº PDV: 001

Documento Fiscal

Tipo: Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
NFC-e
SAT-CF-e

☐ Forçar Atualização de Todas as Tabelas (FetchAll)

☐ ECF Imprime Cheque

Tipo de Teclado: Padrão 101/102 Tetas

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Cadastro de Caixa

Geral PDV

Nº PDV: 001

Documento Fiscal

Tipo: Cupom Fiscal

☐ Forçar Atualização de Todas as Tabelas (FetchAll)

☐ ECF Imprime Cheque

Tipo de Teclado: Padrão 101/102 Tedas

Balança ON-Line

Fabricante: TOLEDO

Porta: COM4

Paridade: Par

Baud Rate: 2400

Bits de Dados: 7 Bits de Dados

← → ↵ ↴

Imprimir Selecionar Inserir **Gravar** Cancelar

Aba PDV

Se possuir "Balança ON-Line":

- Proceda com o cadastro na aba "**Balança ON-Line**" (1);
- Em seguida, clique em "**Gravar**" (2).

SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

